

FAST-ONE™ Instrucciones de instalación

- Requisitos mínimos del PC

Espacio disponible en el disco para la instalación = 1 GB

Para la instalación de FAST-ONE se requiere Framework 3.5 Service Pack 1.

- Por favor, siga estas instrucciones

1. Guardar SetupLFO.zip archivo en el escritorio
2. Descomprimalo
3. Ejecutar el archivo SetupLFO.exe

¡ADVERTENCIA! La configuración se debe ejecutar desde el escritorio, de lo contrario se pueden generar errores.

Una vez instalado el FAST-ONE, lo ejecuta y posteriormente le pedirá que rellene todos los campos del formulario. Una vez rellenos, usted tiene que enviar la solicitud a Lafer Ibérica: desde el mismo formulario tiene un botón para enviar correo electrónico (pulsar el botón n. 1) , sino dispone de outlook, lo que tiene que hacer es guardar el archivo SchedaCodC.txt (pulsar el botón n. 2; el archivo SchedaCodC.txt se guardará de manera automática en la carpeta C:\Lafer FAST-ONE) y luego reenviárnoslo desde su proveedor de correo electrónico.

Solicitud password de activación

FAST-ONE VersiónBeta Version 222

Este programa, propiedad de LAFER s.r.l, está protegido y requiere una contraseña de activación en cada equipo donde se instale

Rellenar los datos que se requieren a continuación y enviarlos a LAFER Ibérica.

Recibirán el archivo de activación **LFO_NET_ACTIVATION.ifonet** Guarda en una carpeta del ordenador

Después abra FAST-ONE y haga un clic sobre el botón "Leer archivo de activación" aquí abajo

La contraseña será registrada por FAST-ONE y no se volverá a enviar

Nombre: _____

Apellido: _____

Sociedad: _____

Dirección: _____

CP: _____ Ciudad: _____ Prov.: _____

País: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

Correo electrónico: _____

Doy mi consentimiento para el uso de mis datos personales según lo establecido por el D.Lgs. n° 196/2003.

Código del ordenador: **3643-4142-4534-3845**

Imprimir

2 Crear archivo de solicitud activación

1 Enviar por correo electrónico

laferiberica@laferiberica.com

Cerrar

Idioma: Espanol

Si has recibido el archivo de activacion hacer un click en el boton "Leer archivo de activación" aquí abajo

Leer archivo de activación